Windows

Software de presentación, organización y edición de imágenes

ZoomBrowser EX

Ver. 6.1

INSTRUCCIONES

- En este manual, ZB representa ZoomBrowser EX.
- En este manual, las ventanas que se utilizan en los ejemplos proceden de Windows XP.
- Haga clic en los iconos siguientes, en la esquina inferior derecha de la pantalla, para cambiar de página.

  : Ir a la página siguiente : Ir a la página anterior

  : Volver a una página mostrada anteriormente
- Haga clic en los encabezados de capítulo del lado derecho de la pantalla para cambiar a la página de contenidos de ese capítulo.

Introducción
Tabla de contenido
1 Funcionamiento básico
2 Operaciones avanzadas
3 Funciones de alto nivel
4 Preferencias
Referencia
Búsqueda de contenido
Índice



© CANON INC. 2008 CT1-7151ZBWS-000

Introducción

Principales características de ZB

- **Descargar imágenes en el ordenador**
- **Examinar imágenes**
- **Imprimir imágenes**
- **Organizar imágenes**
- **Editar imágenes**
  - Ajustar imágenes
  - Recortar imágenes
  - Insertar texto
  - Corregir ojos rojos
- **Utilizar imágenes**
  - Adjuntar una imagen a un mensaje de correo electrónico
  - Crear un papel tapiz o un protector de pantalla
- **Convertir imágenes**
  - Cambiar el tamaño y el tipo de imagen

Símbolos utilizados

▶ : procedimiento de selección para los menús que aparecen en la pantalla del ordenador

[ ] : nombres de los elementos y menús, botones, ventanas, etc. que aparecen en la pantalla del ordenador

< >: nombre o icono de conmutador de la cámara, o nombre de tecla del teclado.

p.** : página de referencia (saltar a la página haciendo clic)

? : ayuda

: sugerencia

: información importante

: información útil

Estructura de cada capítulo

Capítulo 1 Funcionamiento básico

- Iniciar y salir de ZB
- Descargar imágenes en el ordenador
- Examinar imágenes
- Imprimir imágenes

Capítulo 2 Funcionamiento avanzadas

- Examinar imágenes con eficacia
- Organizar imágenes
- Editar imágenes
- Utilizar imágenes
- Imprimir índices

Capítulo 3 Funciones de alto nivel

- Examinar imágenes con funciones de alto nivel
- Organizar imágenes con funciones de alto nivel
- Edición avanzada de imágenes
- Editar imágenes RAW
- Imprimir con otro software

Capítulo 4 Preferencias

- Ajustes para todas las funciones

Referencia

- Solucionar problemas
- Desinstalar ZB
- Requisitos del sistema
- Imágenes compatibles
- Listas de funciones de la ventana primaria

Tabla de contenido

Capítulo 1 Funcionamiento básico 6

Iniciar ZB 7

Descargar una imagen en el ordenador 7

Descargar imágenes con un lector de tarjetas 9

Ver una imagen 11

Ver imágenes como miniaturas en la ventana principal 11

Ampliar una carpeta seleccionada 12

Cambiar la ampliación de presentación 13

Ampliar y ver imágenes de una en una 13

Mostrar una imagen en toda la ventana (presentación a vista completa) 14

Imprimir una imagen 15

Imprimir una imagen en una hoja de papel 15

Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX 16

Salir de ZB 18

Capítulo 2 Operaciones avanzadas 19

Examen y ordenación de imágenes 20

Ampliar y examinar imágenes de una en una 20

Ampliar una parte específica de una imagen 21

Ordenar imágenes 21

Organizar imágenes en la ventana principal 22

Extraer las imágenes que se desea mostrar (presentación de filtro) 22

Revisión eficiente y ordenación de imágenes 23

Organizar imágenes 24

Crear una carpeta para guardar imágenes 24

Mover imágenes 25

Mover imágenes en carpetas 25

Cambiar nombres de archivo de imagen o nombres de carpeta 26

Eliminar imágenes 26

Eliminar carpetas 27

Registrar carpetas de uso frecuente como carpetas favoritas 27

Eliminar carpetas favoritas 28

Editar una imagen 29

Ajuste automático usando ZB 29

Ajustar el brillo, el color y el contraste 31

Recortar una imagen 32

Insertar texto en imágenes 33

Ajustar la nitidez 34

Corregir automáticamente los ojos rojos 35

Corregir manualmente los ojos rojos 35

Utilizar las imágenes 36

Ver imágenes como una presentación de diapositivas 36

Enviar una imagen por correo electrónico 37

Crear un papel tapiz a partir de una imagen 38

Crear un protector de pantalla a partir de una imagen 39

Escribir imágenes en un CD 41

Imprimir varias imágenes en una hoja de papel (impresión de índice) 42

Capítulo 3 Funciones de alto nivel..... 43

Comparar varias imágenes..... 44
Listar imágenes por nivel de carpeta..... 45
Cambiar los niveles de las carpetas mostradas..... 46
Ver la información de captura de una imagen..... 47
Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla..... 48
Exportar información de captura..... 49
Organizar imágenes usando funciones de alto nivel..... 50
Ajustar palabras clave en imágenes..... 50
Escribir comentarios en imágenes..... 50
Guardar varias imágenes con nuevos nombres de archivo..... 51
Clasificar imágenes por fecha de toma..... 52
Buscar imágenes..... 53
Realizar operaciones avanzadas de edición..... 54
Ajustar el color de una imagen en RGB..... 54
Ajustar el nivel de brillo..... 55
Ajustar la curva de tonos..... 55
Reducir la nitidez de una imagen..... 56
Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes..... 57
Fusionar imágenes para crear imágenes panorámicas..... 57
Ajustar imágenes RAW..... 59
Aplicar archivos de estilo de foto..... 61
Archivos de balance del blanco y archivos de curva de tonos para las cámaras de la serie EOS-1D..... 62
Guardar archivos de balance del blanco..... 62
Guardar archivos de curva de tonos (excepto para las EOS-1Ds Mark III y EOS-1D Mark III)..... 63
Añadir sonido a imágenes y reproducirlo..... 63
Añadir sonido a imágenes..... 63
Reproducir sonido..... 63
Imprimir usando otro software de impresión..... 64

Chapter 4 Preferencias..... 65

Preferencias..... 66
Ajustes generales..... 66
Ajustes de selección..... 67
Ajustes de rotación..... 67
Ajustes de impresión..... 68
Ajustes de información de captura..... 68
Ajustes de temas..... 69
Mostrar u ocultar botones de tarea..... 69

Referencia 70

Solución de problemas 71

Eliminar el software (Desinstalar) 71

Requisitos del sistema 72

Imágenes admitidas 72

Lista de funciones de la ventana principal 73

Modo de zoom 73

Modo de desplazamiento 74

Modo de vista previa 75

Lista de funciones de la ventana del visor 76

Lista de funciones de la ventana de impresión de fotos 77

Lista de funciones de la ventana de impresión de índice 78

Lista de funciones de la ventana principal de RAW Image Task 79

Índice 81

Acerca de este Manual de instrucciones 83

Reconocimientos de marcas comerciales 83

1 Funcionamiento básico

Iniciar ZB 7

Descargar una imagen en el ordenador 7

Descargar imágenes con un lector de tarjetas 9

Ver una imagen 11

Ver imágenes como miniaturas en la ventana principal 11

Ampliar una carpeta seleccionada 12

Cambiar la ampliación de presentación 13

Ampliar y ver imágenes de una en una 13

Mostrar una imagen en toda la ventana (presentación a vista completa) 14

Imprimir una imagen 15

Imprimir una imagen en una hoja de papel 15

Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX 16

Salir de ZB 18

Iniciar ZB

Haga doble clic en el icono del escritorio.



➜Se iniciará ZB y aparecerá la ventana principal.

Ventana principal



Es posible que el botón [CANON iMAGE GATEWAY] no se muestre, según la zona geográfica donde se encuentre.

Descargar una imagen en el ordenador

Conecte la cámara y el ordenador con el cable que se proporciona y descargue las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria que se encuentra en la cámara.
Para descargar imágenes, inicie el software de la cámara, “EOS Utility”, desde ZB y utilícelo.

1 Seleccione el destino para guardar las imágenes.



● Cuando cree una carpeta, consulte la p.24.

2 Iniciar EOS Utility.

- Haga clic en los botones [Ajustes de cámara y obtención] ▶ [Conectar a la cámara EOS].


Ajustes de cámara y obtención
Conectar a la cámara
Conectar a la cámara EOS
Adquirir imágenes de la tarjeta de memoria
Transferir imágenes a la tarjeta de memoria

➜Se iniciará EOS Utility.

EOS Utility



3 Conecte la cámara y el ordenador y encienda la cámara.

- Conecte la cámara y el ordenador con el cable de interfaz que se proporciona con la cámara, y encienda la cámara.
- Para ver instrucciones detalladas sobre la conexión de la cámara al ordenador, consulte el “EOS Utility INSTRUCCIONES” (manual electrónico en formato PDF).



- Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente seleccione [Canon EOS Utility] y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].


Canon EOS XXX
Cámara conectada
Seleccionar el programa que se ejecutará con esta acción:
Asistente para escáneres y cámaras de Microsoft
Canon CameraWindow
Descarga imágenes de Canon Camera
Canon EOS Utility
Descarga imágenes de la cámara EOS
Utilizar siempre este programa para esta acción
Aceptar
Cancelar

4 Descargue las imágenes.



Haga clic

➜Se inicia la descarga de imágenes.

➜Las imágenes descargadas se guardan en la carpeta seleccionada en el paso 1 y se muestran en la ventana principal de ZB.

➜Las imágenes descargadas se ordenan en carpetas por fechas y se guardan.

- Haga clic en el botón [Salir] de EOS Utility para salir de EOS Utility y sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <OFF>.

Ventajas de usar EOS Utility para descargar imágenes

El uso de EOS Utility para descargar imágenes facilita la tarea de organizar las imágenes al descargarlas, ordenarlas y guardarlas en carpetas por fecha.

Descargar imágenes con un lector de tarjetas

También puede descargar imágenes en el ordenador mediante un lector de tarjetas de otro fabricante.

1 Seleccione el destino para guardar las imágenes (p.7).

2 Cargue la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas.



- Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente, seleccione [usar Canon ZoomBrowser EX] y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar]. ZB se inicia.

Disco extraíble (E:)
Este disco o dispositivo contiene más de un tipo de contenido.
¿Qué desea que haga Windows?
Copiar imágenes a una carpeta de mi equipo
Descargar/ Ver imágenes usar Canon ZoomBrowser EX
Abrir carpeta para ver archivos usar Explorador de Windows
No realizar ninguna acción
Aceptar
Cancelar

➜Vaya al paso 4.

3 Inicie ZB.

● Haga clic en los botones [Ajustes de cámara y obtención] ▶ [Adquirir imágenes de la tarjeta de memoria].


Ajustes de cámara y obtención
Conectar a la cámara
Conectar a la cámara EOS
Adquirir imágenes de la tarjeta de memoria
Transferir imágenes a la tarjeta de memoria

➜Aparecerá la ventana de descarga de imágenes.

4 Descargue las imágenes.

Ventana de descarga de imágenes

Haga clic

➜Se inicia la descarga de imágenes.

➜Las imágenes descargadas se guardan en la carpeta seleccionada en el paso 1 y se muestran en la ventana principal de ZB.

➜Las imágenes descargadas se ordenan en carpetas por fechas y se guardan.

● Haga clic en el botón [Salir] para salir de la ventana de descarga de imágenes.

Ventajas de usar ZB para descargar imágenes

El uso de ZB para descargar imágenes facilita la tarea de organizar las imágenes al descargarlas, ordenarlas y guardarlas en carpetas por fecha.

Ver una imagen

Las imágenes descargadas en el ordenador se muestran como una lista de miniaturas en la ventana principal. Puede hacer doble clic en una imagen para abrir la ventana del visor y mostrar la imagen con un tamaño mayor.

Ver imágenes como miniaturas en la ventana principal

Haga clic para seleccionar la imagen

Ventana principal



Presentación de miniaturas de todas las imágenes de la carpeta seleccionada en el área de carpeta de la izquierda

- Para seleccionar varias imágenes, haga clic en las imágenes mientras mantiene presionada la tecla <Ctrl> en el teclado.

Función de la presentación sencilla

Mueva el cursor sobre la imagen con el ratón y podrá examinar las imágenes que se muestran en la ventana de presentación sencilla (ventana asociada al cursor).

Para desactivar la presentación sencilla, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana, seleccione [Mostrar ventanas que se activan al colocar el ratón encima] en el menú y quite la marca de verificación.

Ventana de la presentación sencilla

Para ver la lista de funciones de la ventana principal, consulte la p.73.

Ampliar una carpeta seleccionada

Las imágenes descargadas en el ordenador se muestran en carpetas en la ventana principal. Haga doble clic en una parte vacía de la carpeta que desee ampliar para mostrar las imágenes que contiene con un tamaño mayor.

Ampliar carpetas.



Haga doble clic en una parte vacía de la carpeta

➜La carpeta en la que haya hecho doble clic se ampliará.



- Para recuperar el tamaño de la carpeta anterior a la ampliación, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

Puede cambiar la velocidad de ampliación de las carpetas en la (p.66).

Cambiar la ampliación de presentación

Si tiene muchas imágenes dentro de una carpeta, y son pequeñas y difíciles de ver, puede cambiar la ampliación de presentación y mostrar las imágenes con un tamaño mayor.

Cambie la ampliación de presentación.



- Para cambiar la ampliación de presentación, también puede hacer clic en [ ] o [ ].

➜La ampliación de presentación de las imágenes cambia.




Ventana Navegador
Navegador
Posición de presentación de ampliación
Arrastre para mover la posición de presentación de la ampliación

- Aparece la ventana [Navegador], que permite examinar y mover la posición de presentación de la ampliación.
- También puede mover la posición de presentación de la ampliación haciendo clic en [ ] en la parte superior de la ventana y arrastrando sobre la ventana.
- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

Ampliar y ver imágenes de una en una

1 Haga doble clic en una imagen para ampliarla.



➜Aparecerá la ventana del visor.

2 Haga clic en [ ] o en [ ] para cambiar a la imagen que desee mostrar.

Ventana del visor



- La información de captura se muestra haciendo clic en [ ] en la parte superior de la ventana.
- Para salir de la ventana del visor, haga clic en [ ] en la parte superior derecha de la ventana.

? Cuando muestre imágenes RAW en la ventana del visor

En la parte inferior de la ventana aparece el botón [Mostrar imagen original]. Haga clic en este botón para mostrar la imagen procesada.

Para ver la lista de funciones de la ventana del visor, consulte la p.76.

Mostrar una imagen en toda la ventana (presentación a vista completa)

Haga doble clic en la imagen que desee mostrar en toda la ventana.



- También puede mostrar la imagen en toda la ventana haciendo clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

➜La imagen se amplía y se muestra en toda la ventana.

- Para volver a la ventana del visor, haga clic en la ventana o pulse la tecla <Esc> en el teclado.

Imprimir una imagen

Esta sección explica cómo imprimir una imagen en una hoja de papel, y cómo imprimir usando Easy-PhotoPrint EX.

Imprimir una imagen en una hoja de papel

Puede imprimir una imagen en una hoja de papel.

1 Seleccione la imagen que desee imprimir.

Haga clic



- Para seleccionar varias imágenes, haga clic en las imágenes mientras mantiene presionada la tecla <Ctrl> en el teclado.
- Puede seleccionar todas las imágenes de una carpeta haciendo clic en una parte vacía de la carpeta.

2 Muestre la ventana de ajustes de impresión.

- Haga clic en los botones [Imprimir y enviar por correo electrónico] ▶ [Impresión fotográfica].

➜Aparecerá la ventana [Impresión fotográfica].

3 Ajuste el tamaño del papel y otras opciones y, a continuación, haga clic en el botón [Imprimir].

Ventana de impresión de fotos



➜Se iniciará la impresión.

Para ver la lista de funciones de la ventana de impresión de fotos, consulte la p.77.

Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX

Si tiene una impresora de inkjet que sea compatible con el software Easy-PhotoPrint EX (en adelante, “EPP EX”) para impresoras Canon, puede iniciar EPP EX desde ZB e imprimir fácilmente fotos de alta calidad. Para realizar esta impresión, es necesario instalar primero EPP EX versión 1.0 o posterior en el ordenador.

Además, los usuarios de Easy-PhotoPrint pueden seleccionar [Easy-PhotoPrint] en el paso 2 e imprimir siguiendo los mismos pasos.

1 Seleccione la imagen que desee imprimir.

Haga clic



- Para seleccionar varias imágenes, haga clic en las imágenes mientras mantiene presionada la tecla <Ctrl> en el teclado.
- Puede seleccionar todas las imágenes de una carpeta haciendo clic en una parte vacía de la carpeta.

2 Iniciar EPP EX.

- Haga clic en los botones [Imprimir y enviar por correo electrónico] ▶ [Easy-PhotoPrint EX Impresión fotográfica].



➜Se iniciará EPP EX.

3 Especifique el número de copias que se va a imprimir y, a continuación, haga clic en [Selec. papel].

Easy-PhotoPrint EX



Haga clic para aumentar el número de copias a imprimir

4 Especifique el tamaño de papel que desee y, a continuación, haga clic en [Formato/Impresión].



5 Especifique el diseño y, a continuación, haga clic en el botón [Imprimir].



➜Se iniciará la impresión.

También puede crear un álbum con EPP EX haciendo clic en el botón [Crear e imprimir un álbum] del menú en el paso 2.

Salir de ZB

En la ventana principal, seleccione el menú [Archivo] ▶ [Salir].

➜ZB se cierra.

2 Operaciones avanzadas

Examen y ordenación de imágenes 20
Ampliar y examinar imágenes de una en una 20
Ampliar una parte específica de una imagen 21
Ordenar imágenes 21
Organizar imágenes en la ventana principal 22
Extraer las imágenes que se desea mostrar (presentación de filtro) 22
Revisión eficiente y ordenación de imágenes 23
Organizar imágenes 24
Crear una carpeta para guardar imágenes 24
Mover imágenes 25
Mover imágenes en carpetas 25
Cambiar nombres de archivo de imagen o nombres de carpeta 26
Eliminar imágenes 26
Eliminar carpetas 27
Registrar carpetas de uso frecuente como carpetas favoritas 27
Eliminar carpetas favoritas 28
Editar una imagen 29
Ajuste automático usando ZB 29
Ajustar el brillo, el color y el contraste 31
Recortar una imagen 32
Insertar texto en imágenes 33
Ajustar la nitidez 34
Corregir automáticamente los ojos rojos 35
Corregir manualmente los ojos rojos 35
Utilizar las imágenes 36
Ver imágenes como una presentación de diapositivas 36
Enviar una imagen por correo electrónico 37
Crear un papel tapiz a partir de una imagen 38
Crear un protector de pantalla a partir de una imagen 39
Escribir imágenes en un CD 41
Imprimir varias imágenes en una hoja de papel (impresión de índice) 42

Examen y ordenación de imágenes

Puede ampliar las imágenes de una en una en una lista de la ventana principal, examinarlas en detalle y ordenarlas en uno de tres posibles grupos con [⭐] (calificaciones).

Ampliar y examinar imágenes de una en una

1 Haga doble clic en la imagen de la esquina superior izquierda de la ventana principal.

Doble clic



➜Aparecerá la ventana del visor.

2 Haga clic en [◀] o en [▶] para cambiar a la imagen que desee mostrar.

Ventana del visor



- La información de captura se muestra haciendo clic en [🖼] en la parte superior de la ventana.
- Para salir de la ventana del visor, haga clic en [✖] en la parte superior derecha de la ventana.

Para mostrar solamente las imágenes seleccionadas en la ventana del visor

Seleccione varias imágenes en la ventana principal (p.11) y, a continuación, haga clic en [Ver imagen] en la esquina superior izquierda de la ventana principal (p.73) para mostrar solamente las imágenes seleccionadas en la ventana del visor.

Para ver la lista de funciones de la ventana del visor, consulte la p.76.

Ampliar una parte específica de una imagen

1 Amplíe una imagen.



Arrastre a la derecha

- Para cambiar la ampliación de presentación, también puede hacer clic en [ ] o [ ].

➜La imagen se amplía y aparece la ventana [Navegador].

2 Muestre la parte de la imagen que desee examinar.

- Arrastre la posición de presentación de la ampliación en la ventana [Navegador] y muestre la parte de la imagen que desee examinar.

Ventana Navegador



Posición de presentación de ampliación
Arrastre para mover la posición de presentación de la ampliación

Relación de ampliación

- También puede mover la posición de presentación de la ampliación haciendo clic en [ ] en la parte superior izquierda de la ventana y arrastrando sobre la ventana.
- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte superior izquierda de la ventana.

? Ampliar imágenes RAW

Las imágenes RAW no se pueden ampliar antes de procesarlas. Al hacer clic en el botón [Mostrar imagen original] de la parte inferior de la ventana, la imagen se procesa y puede ampliarse.

Ordenar imágenes

Puede ordenar imágenes en uno de tres posibles grupos adjuntándoles [ ] (calificaciones) según el motivo o el tema de la foto. Tenga en cuenta que, a las imágenes captadas con la cámara, se les adjunta automáticamente [ ].

Aumentar o reducir una calificación.



Haga clic para aumentar

Haga clic para reducir

Organizar imágenes en la ventana principal

Puede disponer las imágenes ordenándolas según el número de [★] que tengan adjuntas (calificaciones), o según la fecha y hora de toma de la imagen.

Seleccione el menú [Ver] ▶ [Ordenar por] ▶ elemento deseado.



➜Las imágenes se organizan en orden de acuerdo con el elemento seleccionado.

Elemento para ordenar	Descripción
Clasificación por estrellas	Las imágenes se disponen ordenadas según el menor número de [★].
Nombre	Los nombres de los archivos de imagen se disponen según el orden 0 – 9 → a – z.
Fecha de la captura	Las imágenes se disponen ordenadas según la fecha de toma más reciente.
Fecha de modificación	Las imágenes se disponen ordenadas según la fecha de actualización más reciente.
Tipo	Las imágenes se disponen en el orden siguiente: imágenes BMP → imágenes RAW → imágenes JPEG → imágenes TIFF.
Ascendente	Las imágenes se disponen de arriba a abajo ordenadas según los criterios de ordenación.
Descendente	Las imágenes se disponen de abajo a arriba ordenadas según los criterios de ordenación.

Extraer las imágenes que se desea mostrar (presentación de filtro)

Puede extraer las imágenes que se muestran en la ventana principal según el número de [★] que les haya adjuntado (calificaciones).

1 Haga clic en el botón [Filtro].



➜Aparece la función de extracción.

2 Active la casilla de verificación del número de [★] que desee extraer y mostrar.



➜En la ventana principal solamente se mostrarán las imágenes con el número de [★] cuyas casillas de verificación haya activado.

- Para salir de la presentación de extracción, haga clic de nuevo en el botón [Filtro].

Revisión eficiente y ordenación de imágenes

Con el Modo de vista previa, que muestra las imágenes como miniaturas y como imágenes únicas en la misma ventana, puede ordenar las imágenes por número de [★] y, al mismo tiempo, examinarlas eficientemente. También puede examinar simultáneamente la información de captura de las imágenes.

1 Active el Modo de vista previa.



Haga clic

➜La presentación de la ventana principal cambia al Modo de vista previa.

2 Haga clic en el botón [Siguiente >] o [< Anterior] para cambiar la imagen que desea examinar y, a continuación, ordene por el número de [★].

La imagen seleccionada se amplía en el centro de la ventana

Haga clic para aumentar o reducir



Área de presentación de imágenes en miniatura

- También puede hacer clic en la imagen en el área de presentación de imágenes en miniatura para mostrar la imagen ampliada en el centro de la ventana.

? Cuando aparece un icono de carpeta en el área de presentación de imágenes en miniatura

Puede hacer doble clic en el icono de la carpeta para mostrar, en el área de presentación de imágenes en miniatura, las imágenes que contiene la carpeta.

Para ver la lista de funciones del Modo de vista previa, consulte la p.75.

Organizar imágenes

Esta sección explica funciones útiles para organizar imágenes, tales como la creación de nuevas carpetas para guardar imágenes ordenadas, el movimiento y la copia de imágenes, y la eliminación de las imágenes no deseadas.

Crear una carpeta para guardar imágenes

Puede crear una carpeta para guardar imágenes ordenadas.

1 En el área de carpeta, seleccione la ubicación donde se vaya a crear la nueva carpeta.



2 Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Nueva carpeta].



➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Nueva carpeta].

3 Escriba un nombre de carpeta y haga clic en el botón [Aceptar].

➜La nueva carpeta se creará en la carpeta seleccionada en el paso 1.

Mover imágenes

Puede mover o copiar imágenes en carpetas separadas y organizarlas según la fecha de toma o el tema.

Arrastre la imagen que desea mover o copiar.

- Para mover: arrastre la imagen y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.
- Para copiar: arrastre la imagen mientras mantiene pulsada la tecla <Ctrl> y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.



➜La imagen se mueve o se copia a la carpeta a la que se arrastró.

Mover imágenes en carpetas

Puede mover o copiar carpetas que contengan imágenes, y organizar imágenes en carpetas.

Arrastre la carpeta que desea mover o copiar.

- Para mover: arrastre la carpeta y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.
- Para copiar: arrastre la carpeta mientras mantiene pulsada la tecla <Ctrl> y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.



➜La carpeta se mueve o se copia a la carpeta a la que se arrastró.

Mover imágenes a una carpeta del área de carpetas

Arrastre una imagen de la ventana principal a una carpeta del área de carpetas, en la esquina inferior izquierda de la ventana, del mismo modo que antes se describió para mover o copiar la imagen.

Mover carpetas al área de carpetas

Arrastre una carpeta de la ventana principal a una carpeta del área de carpetas, en la esquina inferior izquierda de la ventana, del mismo modo que antes se describió para mover o copiar una carpeta.

Cambiar nombres de archivo de imagen o nombres de carpeta

1 Seleccione en la ventana principal la imagen cuyo nombre desea cambiar, o seleccione en el área de carpetas la carpeta cuyo nombre desea cambiar.

2 Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Cambiar nombre].



➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Cambiar nombre de imagen] o [Cambiar nombre de carpeta].

3 Escriba el nombre del archivo o de la carpeta de la imagen y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].

➜El nombre del archivo o de la carpeta cambia al nuevo nombre.

- También puede cambiar los nombres de archivo en la ventana [Propiedades] (p.47) o en el área de presentación de la imagen (p.75) del Modo de vista previa.
- También puede cambiar los nombres de carpeta en la ventana [Propiedades] (p.47).

Eliminar imágenes

Tenga cuidado, porque no es posible recuperar las imágenes eliminadas.

1 Seleccione la imagen no deseada en la ventana principal.

2 Haga clic en [Eliminar].

Haga clic

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Confirmar la eliminación de múltiples archivos].

3 Haga clic en el botón [Sí].

➜La imagen se moverá a la [Papelera de reciclaje] y se eliminará de ZB.

- Haga clic con el botón derecho en la [Papelera de reciclaje], en el escritorio, y seleccione [Vaciar Papelera de reciclaje] en el menú que aparece para eliminar la imagen del ordenador.

Eliminar carpetas

Las carpetas eliminadas no se pueden recuperar. Tenga cuidado, porque todas las imágenes que contengan las carpetas se eliminarán también.

1 **En el área de carpetas, seleccione la carpeta que desee eliminar.**

2 **Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Eliminar].**



➜Aparece la ventana [Confirmar la eliminación de múltiples archivos].

3 **Haga clic en el botón [Sí].**

➜La carpeta se moverá a la [Papelera de reciclaje] y se eliminará de ZB.

● Haga clic con el botón derecho en la [Papelera de reciclaje], en el escritorio, y seleccione [Vaciar Papelera de reciclaje] en el menú que aparece para eliminar la carpeta del ordenador.

Registrar carpetas de uso frecuente como carpetas favoritas

Puede registrar accesos directos carpetas de uso frecuente en la hoja de la ficha [Carpetas favoritas] del área de carpetas para facilitar la búsqueda de imágenes.

Observe que, dado que la carpeta [Mis imágenes] está registrada de forma predeterminada como una carpeta favorita, el icono de la carpeta aparece como [ ].

1 **Seleccione la carpeta que desea registrar.**



2 **Haga clic en el botón [Agregar a Favoritos].**

➜El icono de la carpeta cambia a [ ] y la carpeta se registra como una carpeta favorita.

3 **Seleccione la hoja de la ficha [Carpetas favoritas].**

4 **Seleccione la carpeta registrada para mostrar las imágenes que contiene la carpeta.**



➜Aparecen las imágenes que contiene la carpeta.

? Si ha editado o eliminado imágenes de carpetas registradas como favoritas

Los cambios realizados en las imágenes contenidas en carpetas registradas se aplicarán a las imágenes originales. En consecuencia, debe tener en cuenta que, al editar o eliminar imágenes dentro de carpetas registradas, en realidad estará editando o eliminando las imágenes originales.

Eliminar carpetas favoritas

Si ya no necesita una carpeta registrada en la hoja de la ficha [Carpetas favoritas], puede eliminarla de esta hoja de ficha.
Tenga en cuenta que, dado que las carpetas registradas son accesos directos, la carpeta original no se eliminará cuando elimine el acceso directo.

En la hoja de la ficha [Carpetas favoritas], seleccione la carpeta que desee eliminar y, a continuación, haga clic en el botón [Suprimir].



➜La carpeta se elimina.

Editar una imagen

Si el brillo o el color de las imágenes es diferente de lo que visualizó al tomar la foto, puede ajustarlas con las funciones de edición para acercarlas a lo visualizado.

Esta sección explica el ajuste automático de las imágenes, el ajuste del brillo, la saturación y el contraste, el recorte de imágenes, la inserción de texto en imágenes, el ajuste de la nitidez y la corrección de ojos rojos.

Las imágenes JPEG se deterioran ligeramente cuando se editan y se guardan, y no es posible recuperar la image anterior a la edición. Por este motivo, la imagen JPEG editada debe guardarse como imagen separada de la imagen original.

El capítulo 3 explica funciones de edición de alto nivel diferentes de las antes descritas, y el ajuste de imágenes RAW.

Ajuste automático usando ZB

El brillo y los colores, etc. de la imagen se ajustan automáticamente.

1 Seleccione la imagen que desea editar.

2 Haga clic en los botones [Editar] ▶ [Editar imagen].



➜Aparecerá la ventana [Editar imagen].

3 Seleccione los botones [Ajuste automático] ▶ [Finalizar].

Ventana Editar imagen



➜Aparece la ventana [Ajuste automático].

4 Haga clic en el botón [Ajuste automático de imagen].

Ventana Ajuste automático



➜La imagen se ajusta.

5 Amplíe la ventana y compruebe los ajustes.



Arrastre a la derecha para ampliar

Ajusta la imagen al tamaño de la ventana

Mueve la posición de presentación de la ampliación

Amplía/Reduce

- En la vista ampliada, aparece la ventana [Navegador], que permite examinar y mover la posición de presentación de la ampliación.

Ventana en presentación ampliada



Posición de presentación de ampliación
Arrastre para mover la posición de presentación de la ampliación

- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte inferior izquierda de la ventana.

6 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada.



➜Aparecerá la ventana [Guardar como].

7 Especifique el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].

➜La imagen editada se guarda como una imagen separada de la imagen original.

Ajustar el brillo, el color y el contraste

Puede ajustar el brillo, el color (la saturación) y el contraste de las imágenes.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen]** (p.29)**.**

2 **Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 **Ajuste la imagen.**

Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar

Ventana Ajuste de color/brillo



- Mueva el deslizador hacia la derecha para hacer el [Brillo] de una imagen más luminoso, la [Saturación] más viva y el [Contraste] más fuerte. Mueva el deslizador hacia la izquierda para hacer que la imagen sea más oscura, y la saturación y el contraste más débiles.

➜La imagen se ajusta.

4 **Amplíe la ventana y compruebe los ajustes** (p.30)**.**

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada** (p.30)**.**

Recortar una imagen

Puede recortar solamente la parte de la imagen que necesite, o cambiar la composición de una imagen para convertir en vertical una imagen tomada en horizontal.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen]** (p.29)**.**

2 **Seleccione [Recortar] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparecerá la ventana [Recortar imagen].

3 **Arrastre el intervalo de recorte.**

Ventana Recortar imagen


Recortar imagen: C:\Documents and Settings\maruko\Mis documentos\Mis imágenes\xxxx_xx_01\IM...
Se recortará la imagen y permanecerá el área que se muestra en el interior del cuadro de recorte.
1. Mueva y cambie el tamaño del cuadro de recorte en el área de vista previa.
Opciones avanzadas
2. Haga clic en Recortar imagen para aplicar los ajustes.
Recortar imagen
Deshacer
Rehacer
3. Haga clic en Guardar como para cerrar este panel
Guardar como...
Cancelar
Relación de zoom: 11% X: 348, Y: 270, Anchura: 3151, Altura: 2062

Arrastrar

- El intervalo de recorte puede moverse arrastrando.
- Puede cambiar el intervalo de recorte arrastrando las cuatro esquinas y los cuatro lados del intervalo de recorte.

4 **Haga clic en el botón [Recortar imagen].**

➜La imagen se recortará.

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada** (p.30)**.**

Insertar texto en imágenes

Puede insertar en una imagen, como texto, la fecha y la hora de toma de una imagen, y otro texto.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen]** (p.29)**.**

2 **Seleccione [Insertar texto] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparecerá la ventana [Insertar texto].

3 **Arrastre el intervalo para insertar texto.**

Ventana Insertar texto



Arrastrar

- El intervalo de inserción de texto puede moverse arrastrando.
- Puede cambiar el intervalo de inserción de texto arrastrando las cuatro esquinas y los cuatro lados del intervalo de inserción de texto.

4 **Usando el teclado, escriba el texto que desee insertar.**



➜El texto que escriba aparecerá en la ventana.

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada** (p.30)**.**

Ajustar la nitidez

Puede hacer la atmósfera general de una imagen más suave o más dura.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen] (p.29).**

2 **Seleccione [Nitidez] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparecerá la ventana [Nitidez].

3 **Ajuste la imagen.**

Ventana Nitidez



- Mueva el deslizador hacia la derecha para hacer la imagen más dura, y hacia la izquierda para hacerla más suave.

➜La imagen se ajusta.

4 **Amplíe la ventana y compruebe los ajustes (p.30).**

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada (p.30).**

Corregir automáticamente los ojos rojos

Puede detectar y corregir automáticamente los ojos rojos que aparecen al fotografiar personas usando flash.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen] (p.29).**

2 **Seleccione [Corrección de ojos rojos] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparece la ventana [Corrección de ojos rojos].

3 **Haga clic en el botón [Inicio].**

Ventana Corrección de ojos rojos



➜La imagen se corrige.

4 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada (p.30).**

Corregir manualmente los ojos rojos

Puede corregir manualmente los ojos rojos que no puedan corregirse automáticamente.

1 **Muestre la ventana [Corrección de ojos rojos] (descripción a la izquierda).**

2 **Amplíe la imagen (p.30).**

3 **Seleccione [Modo manual] y, a continuación, haga clic en [ ].**

4 **Haga clic en los puntos de la imagen que desee corregir.**

➜Cuando mueva el cursor del ratón sobre los lugares que va a corregir, se mostrará [◯].



➜La imagen se corrige.

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada (p.30).**

Utilizar las imágenes

Puede ver las imágenes como una presentación de diapositivas, enviarlas en un mensaje de correo electrónico o usarlas como papel tapiz o como protectores de pantalla para el ordenador.

Ver imágenes como una presentación de diapositivas

Puede mostrar las imágenes seleccionadas en toda la ventana y cambiar entre ellas como en una presentación de diapositivas.

1 Seleccione imágenes.

2 Haga clic en [Presentación de diapositivas].

➜Aparece la ventana [Ver como presentación de diapositivas].

3 Ajuste el estilo de presentación de diapositivas y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

Ventana Ver como presentación de diapositivas



➜Aparece la ventana de Presentación de diapositivas y se inicia la presentación de diapositivas.

Ventana Presentación de diapositivas

IMG_0012.JPG
Nombre de archivo
Ajuste de calificación
Selecciona la imagen*1
Imprime la imagen*2
Cambia a la imagen anterior
Hace una pausa en la presentación de diapositivas
Cambia a la imagen siguiente
Termina la presentación de diapositivas

*1 La imagen está seleccionada. Cuando la presentación de diapositivas termina y vuelve a la ventana principal, la imagen se muestra como seleccionada.

*2 La imagen está seleccionada para la impresión. Cuando la presentación de diapositivas termina y vuelve a la ventana principal, se muestra el cuadro de diálogo de impresión.

➜Una vez que se han mostrado todas las imágenes, la ventana Presentación de diapositivas se cierra y vuelve a la ventana principal.

● Para terminar la presentación de diapositivas a la mitad, haga clic en [⊗].

Enviar una imagen por correo electrónico

Puede adjuntar una imagen seleccionada a un mensaje de correo electrónico y enviarla.
La imagen adjunta que se envía es una copia de la imagen original y, en consecuencia, la imagen original permanece inalterada en el ordenador.
Tenga en cuenta que el software de correo electrónico para adjuntar y enviar imágenes seleccionadas en ZB es software compatible con MAPI. Consulte el manual de instrucciones del software de correo electrónico para ver los ajustes relacionados con MAPI.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Imprimir y enviar por correo electrónico] ▶ [Enviar imágenes por correo electrónico].



➜Aparecerá la ventana [Enviar imágenes por correo electrónico].

3 Seleccione [Utilizando los ajustes recomendados.] y, a continuación, haga clic en el botón [Adjuntar a correo electrónico].

Ventana Enviar imágenes por correo electrónico



➜El software de correo electrónico se inicia y la imagen se adjunta a un mensaje de correo electrónico.

- Escriba la dirección y un mensaje, y envíe el mensaje de correo electrónico.

Crear un papel tapiz a partir de una imagen

Puede convertir una imagen seleccionada en el papel tapiz del ordenador.
La imagen de mapa de bits para el papel tapiz (extensión ".BMP") se crea usando una copia de una imagen y, en consecuencia, la imagen original permanece inalterada.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar como papel tapiz].



➜Aparece la ventana [Exportar como papel tapiz].

3 Especifique el diseño y el destino donde guardar el papel tapiz y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

Ventana Exportar como papel tapiz



➜La imagen seleccionada para el papel tapiz se aplicará como papel tapiz.

➜La imagen seleccionada para el papel tapiz se guardará en la carpeta especificada.

? Para recuperar el papel tapiz original

1 En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y, en el menú que aparece, seleccione [Propiedades].

2 Seleccione la hoja de la ficha [Escritorio].

3 Seleccione el archivo que se convertirá en papel tapiz y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].

Crear un protector de pantalla a partir de una imagen

Puede convertir una imagen seleccionada en el protector de pantalla del ordenador.
Los datos para el protector de pantalla (extensión ".SCR") se crean usando una copia de una imagen y, en consecuencia, la imagen original permanece inalterada.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar como protector de pantalla].



➜Aparece la ventana [Exportar como protector de pantalla].

3 Active la casilla [Incluir imágenes en el protector de pantalla] y haga clic en el botón [Finalizar].

Ventana Exportar como protector de pantalla


Exportar como protector de pantalla
PASO 2: Especificar los ajustes de exportación
Ajustes de protector de pantalla
Incluir imágenes en el protector de pantalla (mayor tamaño del archivo)
Tamaño del protector de pantalla: 0 KB
Calcular
Obtener vista previa del protector de pantalla...
Guardar en el archivo
Especificar nombre de archivo y carpeta
Guardar como...
Establecer como protector de pantalla predeterminado
NOTA: Los protectores de pantalla se guardarán como protector de pantalla de Windows (*.scr).
< Anterior
Finalizar
Cancelar

➜Los datos para el protector de pantalla se guardarán en la carpeta especificada.

4 Especifique en el ordenador el protector de pantalla guardado.

- En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y, en el menú que aparece, seleccione [Propiedades]. Muestre la hoja de la ficha [Protector de pantalla] en el cuadro de diálogo [Propiedades de Pantalla].



Aplica los datos del protector de pantalla seleccionado

Seleccione los datos del protector de pantalla guardado

Acerca de la casilla de verificación [Incluir imágenes en el protector de pantalla]

Cuando se activa la casilla [Incluir imágenes en el protector de pantalla] en el paso 3, la imagen original se copia para crear los datos para el protector de pantalla. Esto significa que, aunque se elimine la imagen original o se cambie el nombre del archivo, ello no afectará al protector de pantalla. No obstante, si desactiva la casilla de verificación, los datos se crearán usando la imagen original y, si se elimina la imagen original o se cambia el nombre del archivo, el protector de pantalla no funcionará correctamente.

Escribir imágenes en un CD

Puede escribir las imágenes seleccionadas en un CD.
Esta función sólo es compatible con ordenadores que tengan preinstalado Windows Vista o Windows XP, y estén equipados con una unidad CD-R/RW estándar.

1 Inserte un disco CD-R/RW en la unidad de CD-R/RW.

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo que se muestra a continuación, seleccione [Cancelar] para cerrar el cuadro de diálogo.


Unidad de CD (E:)
Windows puede realizar la misma acción cada vez que inserte un disco o conecte un dispositivo con este tipo de archivo:
CD en blanco
¿Qué desea que haga Windows?
Abrir carpeta de escritura de CD usar Explorador de Windows
No realizar ninguna acción
Realizar siempre la acción seleccionada.
Aceptar
Cancelar

2 Seleccione las imágenes que desee escribir en el CD.

3 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Copia de seguridad en CD].



➜Aparece la ventana [Copia de seguridad en CD].

4 Especifique los ajustes para escribir en el disco CD-R/RW y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

Ventana Copia de seguridad en CD



➜Se iniciará la escritura en el CD-R/RW.

Imprimir varias imágenes en una hoja de papel (impresión de índice)

Puede disponer varias imágenes en formato de índice e imprimirlas en una hoja de papel.

1 Seleccione las imágenes.

2 Haga clic en los botones [Imprimir y enviar por correo electrónico] ▶ [Impresión del índice].



➜Aparecerá la ventana [Impresión de índice].

3 Especifique ajustes tales como el tipo del papel y el número de impresiones y, a continuación, haga clic en el botón [Imprimir].

Vista previa de impresión

Ventana Impresión de índice



➜Se iniciará la impresión.

Para ver la lista de funciones de la ventana de impresión del índice, consulte la p.78.

3 Funciones de alto nivel

Comparar varias imágenes 44
Listar imágenes por nivel de carpeta 45
Cambiar los niveles de las carpetas mostradas 46
Ver la información de captura de una imagen 47
Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla 48
Exportar información de captura 49
Organizar imágenes usando funciones de alto nivel ... 50
Ajustar palabras clave en imágenes 50
Escribir comentarios en imágenes 50
Guardar varias imágenes con nuevos nombres de archivo 51
Clasificar imágenes por fecha de toma 52
Buscar imágenes 53
Realizar operaciones avanzadas de edición 54
Ajustar el color de una imagen en RGB 54
Ajustar el nivel de brillo 55
Ajustar la curva de tonos 55
Reducir la nitidez de una imagen 56
Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes 57
Fusionar imágenes para crear imágenes panorámicas ... 57
Ajustar imágenes RAW 59
Aplicar archivos de estilo de foto 61
Archivos de balance del blanco y archivos de curva de tonos para las cámaras de la serie EOS-1D 62
Guardar archivos de balance del blanco 62
Guardar archivos de curva de tonos (excepto para las EOS-1Ds Mark III y EOS-1D Mark III) 63
Añadir sonido a imágenes y reproducirlo 63
Añadir sonido a imágenes 63
Reproducir sonido 63
Imprimir usando otro software de impresión 64



Comparar varias imágenes

Para comparar varias imágenes, puede dividir la ventana del visor en dos, tres o cuatro, y mostrar varias imágenes al mismo tiempo.
También puede alinear la posición de presentación de imágenes ampliadas y comparar.

1 En la ventana principal, seleccione las imágenes que desee comparar (p.11).

2 Haga clic en [Ver imagen] (p.73).

➜Aparecerá la ventana del visor.

3 Seleccione el número de imágenes que desee mostrar al mismo tiempo.



➜La ventana del visor se divide y las diversas imágenes se muestran al mismo tiempo.

Ejemplo de presentación cuando se hace clic en [ ]



4 Haga clic en [Sincronizar] y, a continuación, amplíe la imagen.





➜Aparece la presentación sincronizada, y todas las imágenes se muestran con la misma ampliación de presentación y en la misma posición.

➜Aparece la ventana [Navegador], que muestra la posición de presentación de ampliación y permite examinarla y moverla (p.21).

- Haga clic de nuevo en [Sincronizar] para cancelar la presentación sincronizada. Ahora puede cambiar la ampliación de presentación y mover la posición de presentación de ampliación para cada imagen.
- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte superior izquierda de cada ventana.
- Para cancelar la presentación dividida, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

Listar imágenes por nivel de carpeta

Puede cambiar la presentación de la ventana principal al Modo de desplazamiento, que muestra en niveles de carpetas, y en vista simultánea, múltiples carpetas y las imágenes que contienen.

1 Haga clic en la hoja de la ficha [Modo de desplazamiento].

➜La presentación de la ventana principal cambia al Modo de desplazamiento.

2 Examine las imágenes que contienen las carpetas.



➜Se muestran las imágenes que contiene la carpeta.

Para ver la lista de funciones de la ventana Modo de desplazamiento, consulte la p.74.

Cambiar los niveles de las carpetas mostradas

Puede ajustar el nivel hasta el cual se muestran las imágenes y las carpetas en la ventana, lo que facilita la búsqueda de las carpetas y las imágenes que se desea.

1 **Seleccione el menú [Herramientas] ▶ [Preferencias].**

➜Aparecerá la ventana [Preferencias].

2 **Cambie la profundidad del nivel de carpetas a mostrar.**



3 **Haga clic en el botón [Aceptar].**

➜Se muestra la ventana principal con la profundidad de carpetas ajustada.

Ejemplo de presentación cuando se ha hecho el ajuste de nivel de carpetas [3]



➜En la ventana se muestran las carpetas hasta el tercer nivel y las imágenes que contienen.

- Las carpetas que se encuentran en un nivel igual o superior al cuarto se muestran como iconos de carpetas. Haga doble clic en estas carpetas para mostrar las imágenes y carpetas que contienen.

Ver la información de captura de una imagen

1 **Active el Modo de zoom (p.73) o el Modo de desplazamiento (p.74).**

2 **Seleccione la imagen cuya información desea ver.**

3 **Haga clic en [Propiedades].**

➜Aparecerá la ventana [Propiedades] (ventana de información de imagen).

Ventana Propiedades

En el Modo de vista previa, se muestra la misma información que en la ventana [Propiedades] en el área de presentación de la información (p.75).

Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla

Puede cambiar el tamaño de una imagen o convertirla en una imagen TIFF (extensión ".TIFF") o en una imagen de mapa de bits (extensión ".BMP") y guardarla. Dado que la imagen se guarda como una imagen separada, la imagen original permanece inalterada.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar imágenes fijas].



➜Aparece la ventana [Exportar imágenes fijas].

3 Especifique el tamaño de imagen, el tipo, el nombre de archivo y el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].



➜La imagen se guarda como una imagen separada de la imagen original.

Exportar información de captura

Puede exportar como un archivo de texto la información de captura grabada en la imagen.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar propiedades de la captura].



➜Aparecerá la ventana [Exportar propiedades de la captura].

3 Especifique la información de captura a exportar y el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].



➜La información de captura se guarda como un archivo de texto (extensión “.TXT”).

Organizar imágenes usando funciones de alto nivel

Puede organizar imágenes usando funciones de alto nivel tales como el ajuste de palabras clave y la introducción de comentarios, el cambio de nombre de varios archivos en una única operación, y la clasificación de imágenes por año/mes/fecha de toma, todas las cuales resultan útiles para organizar las imágenes.

Ajustar palabras clave en imágenes

Puede ajustar palabras clave para identificar imágenes. Las palabras clave ajustadas son también útiles para buscar imágenes (p.53).

1 Muestre la ventana [Propiedades] (p.47).

2 Haga clic en el botón [ ] en [Palabras clave] y, a continuación, haga clic en [Ver/Modificar palabras clave].

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Ver/Modificar palabras clave].

3 Seleccione las palabras clave y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].


Ver/Modificar palabras clave
Marque o desmarque las casillas para modificar el modo en que se aplican las palabras clave a los archivos seleccionados. Para agregar una palabra clave nueva, escriba el nombre en el campo de texto de la categoría correspondiente y, a continuación, pulse el botón +.
Gente:
Amigos
Familia
Niños
Lugares:
Ciudad
Hogar
Playa
Eventos:
Aniversario
Fiesta
Vacaciones
Otros:
Seleccione la clasificación por estrellas que desea asignar a los archivos seleccionados
Restablecer
Aceptar
Cancelar

➜La palabra clave se ajustará en la imagen.

Escribir comentarios en imágenes

Puede introducir información sobre las imágenes en forma de comentarios. Los comentarios introducidos son también útiles para buscar imágenes (p.53).

1 Muestre la ventana [Propiedades] (p.47).

2 Haga clic en el botón [ ] en [Comentario].

➜Se muestra un campo para introducir comentarios.

3 Escriba texto y, a continuación, pulse la tecla <Entrar> en el teclado.

➜El texto escrito se guardará en la imagen.

Guardar varias imágenes con nuevos nombres de archivo

Puede copiar varias imágenes y guardarlas con nuevos nombres de archivo en una sola operación.

1 **Seleccione todas las imágenes que desee guardar con nuevos nombres de archivo** **(p.11)****.**

2 **Haga clic en los botones [Ver y clasificar] ▶ [Cambiar el nombre de varios archivos].**



➜Aparecerá la ventana [Cambiar el nombre de varios archivos].

3 **Active la casilla [Hacer copias de los archivos], escriba el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**



➜Se guardarán con los nombres nuevos imágenes separadas de las imágenes originales.

En el paso 3, si desactiva la casilla de verificación de [Hacer copias de los archivos] en la ventana, tenga en cuenta que cambiará el nombre de archivo de todas las imágenes seleccionadas, incluidas las imágenes originales.

Clasificar imágenes por fecha de toma

Es posible clasificar varias imágenes en diferentes carpetas según su fecha de toma.

1 Seleccione todas las imágenes que desee clasificar (p.11).

2 Haga clic en los botones [Ver y clasificar] ▶ [Clasificar en una carpeta].



➜Aparecerá la ventana [Clasificar en una carpeta].

3 Especifique la estructura de carpetas y el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].



➜Las imágenes se clasificarán por fecha de toma.

Ajustes para la estructura de carpetas

Elemento de ajuste	Descripción
FechaMesAño	Clasifica las imágenes creando una carpeta de primer nivel según el año/mes/fecha de toma.
Año\FechaMesAño	Clasifica las imágenes creando una carpeta de segundo nivel para el año de toma, y para el mes y la fecha.
Año\Mes\ FechaMesAño	Clasifica las imágenes creando una carpeta de tercer nivel para el año de toma, el mes y la fecha.

Buscar imágenes

Puede buscar imágenes por calificaciones (p.21), fecha de toma, actualización, comentarios (p.50) y palabras clave (p.50).

1 Haga clic en los botones [Ver y clasificar] ▶ [Buscar].



➜Aparecerá la ventana [Buscar].

2 Especifique los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en el botón [Siguiente].



➜Se iniciará la búsqueda y se mostrarán las imágenes que coincidan con los criterios.

3 Haga clic en el botón [Finalizar] para cerrar la ventana de resultados de búsqueda.

➜La presentación vuelve a la ventana principal.

4 Examine las imágenes encontradas en la ventana principal.

- Las imágenes encontradas se muestran como [Resultados de la búsqueda] en el área de carpetas en la ventana principal. Si selecciona esta carpeta, se mostrarán las imágenes encontradas.



- Las imágenes de la carpeta [Resultados de la búsqueda] se almacenan hasta que se realice otra búsqueda o se salga de ZB.
- Cualquier trabajo que haga en las imágenes de la carpeta [Resultados de la búsqueda] se aplicará a todas las imágenes originales. Por lo tanto, tenga en cuenta que si edita o elimina imágenes dentro de las carpetas [Resultados de la búsqueda], también se editarán o eliminarán las imágenes originales.

Puede hacer clic en el botón [Buscar] de la ventana principal y mostrar la ventana [Buscar].

Realizar operaciones avanzadas de edición

Esta sección explica la edición de imágenes usando funciones de alto nivel, asumiendo que conoce el manejo del software estándar de edición de imágenes.
Las imágenes JPEG se deterioran ligeramente cuando se editan y se guardan, y no es posible recuperar la imagen anterior a la edición. Por este motivo, las imágenes JPEG editadas deben guardarse como imágenes separadas de la imagen original.

Ajustar el color de una imagen en RGB

Puede ajustar el color de una imagen en RGB (rojo, verde, azul).

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.29)**.**

2 Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 En el cuadro de lista, seleccione [Ajuste de RVA].



➜La ventana cambia a la ventana [Ajuste de RVA].

4 Ajuste la imagen.

Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar



➜La imagen se ajusta.

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada (p.30)**.**

Ajustar el nivel de brillo

Puede ajustar el nivel de brillo (equilibrio).

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.29).

2 Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 En el cuadro de lista (p.54), seleccione [Ajuste de nivel].

➜La ventana cambia a la ventana [Ajuste de nivel].

4 Ajuste la imagen.



Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar

➜La imagen se ajusta.

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada (p.30).

Ajustar la curva de tonos

Puede ajustar el brillo, el contraste y el color de un área específica cambiando la curva de tonos.

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.29).

2 Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 En el cuadro de lista (p.54), seleccione [Ajuste de curva de tonos].

➜La ventana cambia a la ventana [Ajuste de curva de tonos].

4 Ajuste la imagen.



Haga clic para agregar un [■] (punto)
Ajuste arrastrando [■]

➜La imagen se ajusta.

- El eje horizontal muestra el nivel de entrada, y el vertical el de salida.
- El número máximo de [■] es 10.
- Para eliminar un [■], pulse la tecla <Supr> del teclado o haga doble clic en el [■].

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada (p.30).

Reducir la nitidez de una imagen

Puede ajustar los valores de cantidad, radio y umbral, y ajustar la nitidez.

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.29).

2 Seleccione [Nitidez] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparecerá la ventana [Nitidez].

3 Seleccione la hoja de la ficha [Máscara de enfoque].



Arrastre a la derecha para ajustar

➜La imagen se ajusta.

4 Amplíe la ventana y compruebe los ajustes (p.30).

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde como una imagen separada (p.30).

Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes

Puede transferir imágenes a un software de edición de imágenes diferente de ZB.

1 **Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen]** (p.29)**.**

2 **Seleccione [Editar mediante un editor de imágenes externo].**

3 **Haga clic en el botón [Gestionar lista] y, a continuación, registre el software de edición de imágenes.**

- Seleccione el software de edición de imágenes en la ventana que aparece.

4 **En el cuadro de lista [Editar mediante un editor de imágenes externo], seleccione el software de edición de imágenes registrado.**

5 **Haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Se iniciará el software seleccionado en el paso 4 y se mostrará la imagen seleccionada en el paso 1.

Fusionar imágenes para crear imágenes panorámicas

Es posible fusionar un máximo de cuatro imágenes JPEG para crear imágenes panorámicas. Para fusionar imágenes, inicie el software de fusión de imágenes “PhotoStitch” desde ZB y utilícelo.

1 **Seleccione varias imágenes que desee fusionar** (p.11)**.**

2 **Haga clic en los botones [Editar] ▶ [Unir fotos].**



➜Se iniciará PhotoStitch y aparecerá la ventana principal.

3 Compruebe la disposición de las imágenes a fusionar y haga clic en la hoja de la ficha [2. Fusionar].

- Si la disposición de las imágenes a fusionar no es la correcta, arrastre las imágenes para reorganizarlas.



➜La ventana cambia a la hoja de la ficha [2. Fusionar].

4 Haga clic en [Iniciar].



➜Las imágenes se fusionan y se muestran.

5 Haga clic en la hoja de la ficha [3. Guardar].

➜La presentación cambia a la hoja de la ficha [3. Guardar].

6 Compruebe el intervalo a guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].



Intervalo a guardar
Arrastre [■] para cambiar el intervalo

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Guardar como].

7 Especifique el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].

➜Las imágenes fusionadas se guardan.

8 Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Salir].

➜PhotoStitch se cierra.

Vea también la Ayuda que se muestra al hacer clic en [?] a la derecha de la ventana para obtener información sobre el uso y las funciones de PhotoStitch.

Ajustar imágenes RAW

Puede hacer los mismos ajustes (reiniciar condiciones de procesado) en las imágenes RAW que con las funciones disponibles en la cámara, tales como el ajuste de brillo y de balance del blanco. También es posible convertir las imágenes RAW editadas en imágenes JPEG o TIFF, y guardarlas.

Dado que al ajustar una imagen RAW solamente se cambian las condiciones de procesado de la imagen, los datos de la imagen original permanecen totalmente inalterados. Por este motivo, el deterioro de imagen que habitualmente acompaña a la edición no se produce, y es posible reajustar, rehacer o deshacer cambios sabiendo que siempre se puede recuperar el estado de la captura original de la imagen.

1 Seleccione una imagen RAW.

2 Haga clic en los botones [Editar] ▶ [Procesar imágenes RAW].



➜Se iniciará RAW Image Task y aparecerá la ventana principal.

3 Ajuste la imagen.

Ventana principal de RAW Image Task



➜La imagen se ajusta.

➜Para ver los elementos de ajuste de la ventana principal de RAW Image Task, consulte p.79.

- Los elementos de ajuste de [Ajuste de calidad de la imagen] pueden variar en función del modelo de cámara utilizado para tomar la imagen RAW.

4 Haga clic en el botón [Guard.].



➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Guardar].

5 Especifique tipo de la imagen que se va a guardar y el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].



➜Aparecerá el cuadro de diálogo de procesado y la imagen JPEG o TIFF que se ha convertido a partir de una imagen RAW se guardará en el lugar especificado. La imagen RAW permanece inalterada.

6 Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Salir] para salir.

➜RAW Image Task se cierra.

Vea también [RAW Image Task Help] y el menú [Ayuda] para ver información sobre el manejo y las funciones de RAW Image Task.

Aplica varios elementos de ajuste a una imagen de una sola vez

1 Desactive la casilla [Vista previa].

2 Ajuste varios elementos de ajuste.

3 Haga clic en el botón [Actualizar].
➜Todos los ajustes se guardan en la imagen y su presentación actualiza en una sola operación.

Aplicar elementos de ajuste a otra imagen

Puede aplicar los elementos ajustados en la ventana [Ajuste de calidad de la imagen] a otra imagen seleccionando el menú [Editar] ▶ [Condiciones de revelado] ▶ [Copiar] o [Pegar] en la ventana principal de RAW Image Task (p.79). También puede seleccionar [Guardar] o [Cargar] para guardar o descargar los ajustes como un archivo separado de la imagen (extensión ".DVP").

- La actualización de la presentación de la imagen ajustada tarda aproximadamente de 1 a 3 segundos (durante el procesado del revelado) (cuando se utiliza lo siguiente: SO: Windows XP; CPU: 2.2 GHz Pentium 4; RAM: 512 MB). No obstante, el tiempo necesario para la actualización de la presentación de una imagen varía mucho según el modelo de cámara utilizado para captar la imagen, el tipo de ordenador y el motivo de la imagen.
- Un archivo de estilo de foto es una ampliación de la función de estilo de foto. Se trata de un archivo que ofrece características de imagen efectivas para una imagen captada en un escenario extremadamente limitado. Para ver información detallada sobre los archivos de estilo de foto, consulte el sitio Web de Canon.

Aplicar archivos de estilo de foto

Puede aplicar a las imágenes RAW archivos de estilo de foto descargados del sitio Web de Canon y guardados en el ordenador, así como archivos de estilo de foto creados con Picture Style Editor y guardados en el ordenador.

1 Muestre la ventana principal de RAW Image Task (p.59).

2 Haga clic en [ ].



➜Aparece la ventana [Abrir].

3 Seleccione un archivo de estilo de foto y, a continuación, haga clic en el botón [Abrir].



➜El archivo de estilo de foto se carga y se aplica a la imagen.

- Un archivo de estilo de foto es una ampliación de la función de estilo de foto. Se trata de un archivo que ofrece características de imagen efectivas para una imagen captada en un escenario extremadamente limitado. Para ver información detallada sobre los archivos de estilo de foto, consulte el sitio Web de Canon.
- Los archivos de estilo de foto que se pueden aplicar a la cámara son solamente los que tienen la extensión ".PF2".
- Solamente se puede cargar un archivo de estilo de foto para cada imagen RAW. Para aplicar otro archivo de estilo de foto, repita los pasos 2 y 3.
- Para ver información detallada sobre el uso de Picture Style Editor, consulte el "Picture Style Editor INSTRUCCIONES" (manual electrónico en formato PDF).

Archivos de balance del blanco y archivos de curva de tonos para las cámaras de la serie EOS-1D

Los ajustes de balance del blanco y de curva de tonos (excepto los de la EOS-1Ds Mark III y la EOS-1D Mark III) realizados en imágenes RAW de cámaras de la serie EOS-1D pueden guardarse en archivos, como se explica más adelante y, a continuación, registrarse y usarse en una cámara.

Para obtener información sobre el registro de cámaras, vea las dos páginas relacionadas más adelante en el "Capítulo 2: Ajustar la cámara desde el ordenador" del "EOS Utility INSTRUCCIONES" (manual electrónico en formato PDF).

- Para obtener información detallada sobre los archivos de balance del blanco, consulte "Registrar un balance de blancos personal en la cámara".
- Para obtener información detallada sobre los archivos de curva de tonos, consulte "Ajustar parámetros y aplicarlos a la cámara".

Guardar archivos de balance del blanco

1 Ajuste el balance del blanco en [Ajuste de calidad de la imagen].

2 Haga clic en [ ] para guardar como un archivo de balance del blanco.

- Haga clic en [ ] para guardar los resultados de ajuste del balance del blanco como un archivo de balance del blanco (extensión ".WBD").

3 Utilice EOS Utility para registrar el archivo guardado en la cámara.

Guardar archivos de curva de tonos (excepto para las EOS-1Ds Mark III y EOS-1D Mark III)

1 Haga clic en [ ] en la ventana [Ajuste de calidad de la imagen] y ajuste la curva de tonos.

2 Haga clic en el botón [Guardar] para guardar como un archivo de curva de tonos.

- Haga clic en el botón [Guardar] en el cuadro de diálogo [Curva de tonos] para guardar la curva de tonos ajustada como un archivo de curva de tonos (extensión ".TCD").

3 Utilice EOS Utility para registrar el archivo guardado en la cámara.

- Los archivos de balance del blanco no son compatibles con otros modelos de cámara.
- Los archivos de curva de tonos para la EOS-1Ds Mark II y la EOS-1D Mark II son compatibles, y también los archivos de curva de tonos para la EOS-1Ds y la EOS-1D.
- Los archivos de balance del blanco y los archivos de curva de tonos son compatibles con ordenadores Windows y Macintosh.

Añadir sonido a imágenes y reproducirlo

Puede añadir sonido a imágenes y reproducir el sonido añadido a las imágenes con una cámara que tenga función de grabación de sonido.

Añadir sonido a imágenes

Puede añadir archivos de sonido WAVE a las imágenes (extensión ".WAV").

1 Seleccione una imagen a la que desee añadir sonido.

2 Seleccione el menú [Editar] ▶ [Agregar/Suprimir sonido].

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Sonido].

3 Haga clic en el botón [Agregar] y seleccione el archivo de sonido que se añadirá a la imagen.

- Seleccione un archivo de sonido WAVE.

➜La presentación vuelve al cuadro de diálogo [Sonido].

4 Al hacer clic en el botón [Aceptar] se cierra el cuadro de diálogo.

➜El icono [ ] se muestra en las imágenes a las que se ha añadido sonido.

Reproducir sonido

Puede reproducir archivos de sonido adjuntos a las imágenes.

1 Seleccione una imagen que tenga un icono [ ] adjunto.

2 Seleccione el menú [Editar] ▶ [Reproducir sonido].

➜El sonido se reproduce.

Imprimir usando otro software de impresión

Puede iniciar desde ZB software de impresión instalado en el ordenador e imprimir imágenes.

1 Seleccione una imagen que desee imprimir.

2 Haga clic en los botones [Imprimir] ▶ [Imprimir utilizando otro software].

➜Aparecerá la ventana [Imprimir utilizando otro software].

3 Seleccione el software de impresión y, a continuación, haga clic en el botón [Iniciar].

➜Se iniciará el software de impresión y se mostrará la imagen seleccionada en el paso 1.

4 Haga los ajustes necesarios en el software de impresión e imprima.

? El software de impresión no aparece

El software de impresión incompatible con ZB no aparece en la ventana [Imprimir utilizando otro software] y, en consecuencia, no se puede usar para imprimir.

4 Preferencias

Preferencias 66
Ajustes generales 66
Ajustes de selección 67
Ajustes de rotación 67
Ajustes de impresión 68
Ajustes de información de captura 68
Ajustes de temas 69
Mostrar u ocultar botones de tarea 69

Preferencias

Puede cambiar cualquiera de las funciones de ZB en la ventana de preferencias. Compruebe los ajustes que se muestran para cada ventana antes de hacer cambios.

1 **Seleccione el menú [Herramientas] ▶ [Preferencias].**

2 **Seleccione la hoja de la ficha que vaya a ajustar, haga los cambios en los ajustes y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].**



Ajustes generales

Puede hacer ajustes tales como el del tamaño mínimo de las imágenes en miniatura que se muestran en la ventana principal, la velocidad del Modo de zoom (p.73), los niveles de presentación de imágenes y carpetas en el Modo de desplazamiento (p.74) y la administración de color.



Ajustes de selección

Puede hacer ajustes relacionados con la selección de imágenes.



Ajustes de rotación

Puede hacer ajustes relacionados con la rotación de imágenes.


Preferencias
Imprimiendo
Información de captura
Temas
General
Selección
Giro
Al descargar de la cámara imágenes JPEG giradas:
Girar la imagen original
Las imágenes JPEG giradas en la cámara almacenan información de giro junto con la información de captura en lugar de girar la imagen real.
Si selecciona esta casilla, se girará la imagen real al descargarla al equipo.
Sin embargo, en el caso de imágenes con datos de evaluación originales, la imagen real no se girará.
Mostrar sugerencia de MovieExport Task tras reproducir películas que utilicen información de giro
Aceptar
Cancelar

Ajustes de impresión

Si está imprimiendo con la ventana [Impresión fotográfica] (p.15), puede ajustar si se recorta la imagen para imprimir sin bordes alrededor del papel, o si se imprime tal cual sin recortar.


Preferencias
General
Selección
Giro
Imprimiendo
Información de captura
Temas
Ajustes de recorte (para la tarea de Impresión fotográfica)
Aplicar escala y recortar la imagen para ajustarla al área de impresión
Aplicar escala (manteniendo la relación de aspecto) hasta llenar toda el área de impresión con la imagen. Las partes de la imagen que sobresalgan se recortarán.
No permitir el recorte de la imagen
Mostrar siempre toda la imagen original.
NOTA: si se selecciona esta opción, la función Recortar del paso 2 de la tarea de Impresión fotográfica estará desactivada.
Las tareas de impresión deben reiniciarse antes de que se active este ajuste.
Aceptar
Cancelar

Ajustes de información de captura

Puede ajustar la información que se muestra al hacer clic en [ ] (presentación de información de captura) en la ventana del visor (p.76).



Ajustes de temas

Puede ajustar el color de fondo de la ventana principal.



Mostrar u ocultar botones de tarea

Puede mostrar u ocultar los botones de tarea que se muestran a la izquierda de la ventana principal según sus necesidades. Ocultar los botones que no se utilizan facilita las operaciones de ZB.

1. **Seleccione el menú [Herramientas] ▶ [Personalizar].**
   ➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Personalizar].
2. **Desactive las casillas de verificación de los botones que desee ocultar.**
3. **Haga clic en el botón [Aceptar] para aplicar los cambios.**
4. **Reinicie ZB para aplicar los ajustes.**

Referencia

Solución de problemas 71
Eliminar el software (Desinstalar) 71
Requisitos del sistema 72
Imágenes admitidas 72
Lista de funciones de la ventana principal 73
Modo de zoom 73
Modo de desplazamiento 74
Modo de vista previa 75
Lista de funciones de la ventana principal de RAW Image Task 79
Lista de funciones de la ventana del visor 76
Lista de funciones de la ventana de impresión de fotos ... 77
Lista de funciones de la ventana de impresión de índice ... 78
Lista de funciones de la ventana principal de RAW Image Task 79
Búsqueda de contenido 80
Índice 81
Acerca de este Manual de instrucciones 83
Reconocimientos de marcas comerciales 83

Solución de problemas

Si ZB no funciona correctamente, consulte los elementos siguientes. También consulte la Ayuda en el menú [Ayuda] o haga clic en el botón [?] de cada ventana y consulte la Ayuda que se muestra.

No se pudo completar correctamente la instalación

- Si selecciona un ajuste de privilegios diferente de [Administrador de equipo] o [Administrador], no podrá instalar el software. Seleccione el ajuste de privilegios de usuario [Administrador de equipo] de Windows XP o el ajuste [Administrador] de Windows 2000. Para ver información detallada sobre cómo seleccionar el ajuste de usuario, consulte el manual del usuario del ordenador.

ZB no funciona

- ZB no funcionará correctamente en el ordenador si no se satisfacen los requisitos del sistema. Utilice ZB en un ordenador compatible con los requisitos del sistema (p.72).
- Aunque el ordenador tenga la capacidad de RAM (memoria) descrita en los requisitos del sistema (p.72), si se está ejecutando otra aplicación al mismo tiempo que ZB, es posible que no tenga suficiente RAM (memoria). Salga de todas las aplicaciones excepto ZB.

Las imágenes no se muestran correctamente

- Las imágenes que no son compatibles con ZB (p.72) no se muestran. Hay varios tipos de imágenes JPEG y TIFF, así que es posible que las imágenes JPEG que no sean compatibles con Exif 2.2 y 2.21, y las imágenes TIFF que no sean compatibles con Exif no se muestren correctamente.
- Con los ajustes iniciales, el color de las imágenes captadas en Adobe RGB parecerá débil. En este caso, examine la hoja de la ficha [General] de las preferencias y active la casilla [Ajustar el color de las imágenes utilizando el perfil del monitor] (p.66). Se realizará la administración de color de modo que el color de las imágenes captadas con el ajuste Adobe RGB y de las imágenes captadas con el ajuste sRGB concuerde.

Eliminar el software (Desinstalar)

- Salga de todas las aplicaciones antes de desinstalar el software.
- Inicie sesión con privilegios de Administrador del equipo/ Administrador cuando desinstale el software.
- Para evitar que se averíe el equipo, reinicie siempre el ordenador después de desinstalar software. Si reinstala el software sin reiniciar primero el equipo es probable que el equipo se averíe.

1 Seleccione el botón [Inicio] ▶ [Todos los programas] ([Programas] en Windows 2000) ▶ [Canon Utilities] ▶ [ZoomBrowser EX] ▶ [Archivo LÉAME de ZoomBrowser EX Uninstall].

2 Continúe con la desinstalación siguiendo las indicaciones de los mensajes en pantalla.

➜El software se desinstalará.

Requisitos del sistema

SO	Windows Vista*1 Windows XP Professional/Home Edition*2 Windows 2000 Professional*3	
Ordenador	PC con uno de los sistemas operativos antes indicados preinstalado (No se admiten equipos actualizados) * Se requiere .NET Framework 2.0 o posterior.*4	
CPU	Windows Vista	Pentium 1,3 GHz o superior
	Windows XP, 2000	Pentium 500 MHz o superior
RAM	Windows Vista	Mínimo 512 MB
	Windows XP, 2000	Mínimo 256 MB
Pantalla	Resolución de pantalla: 1024 × 768 píxeles o más Calidad de color: Intermedia (16 bits) o más	

*1 Compatible con sistemas de 32 bits/64 bits para todas las versiones excepto Starter Edition
*2 Compatible con Service Pack 2
*3 Compatible con Service Pack 4
*4 .NET Framework es software de Microsoft. Se instala junto con ZB.

Imágenes admitidas

Tipo de imagen/Cámara utilizada		Extensión
Imágenes JPEG	Imágenes JPEG captadas con una cámara digital Canon (imágenes JPEG compatibles con Exif 2.2 o 2.21)	.JPG, .JPEG
Imágenes RAW	EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark II N EOS-1Ds Mark II EOS-1D Mark II EOS 5D EOS 40D EOS 30D EOS 20D/20Da EOS DIGITAL REBEL XSi/450D EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL EOS DIGITAL REBEL XT/350D DIGITAL	.CR2
	EOS-1Ds EOS-1D	.TIF
	EOS 10D EOS DIGITAL REBEL/300D DIGITAL EOS D60 EOS D30	.CRW
Imágenes TIFF	Imágenes TIFF compatibles con Exif	.TIF, .TIFF
Imágenes BMP	Imágenes de mapa de bits	.BMP
Imágenes PCD	Imágenes Photo CD	.PCD

Lista de funciones de la ventana principal

Modo de zoom



Ruta de acceso a carpeta

Muestra u oculta los botones de tarea

Botones de tarea*1

Área de carpetas*2

Presentación de diapositivas (p.36)

Búsqueda de imágenes (p.53)

Elimina imágenes (p.26)

Ventana Propiedades (p.47)

Mueve la posición de presentación de la ampliación (p.13)

Ventana del visor (p.76)

Gira una imagen

Ampliación de presentación (p.13)

Presentación de filtro (p.22)

Vista completa (p.13)

Presentación de reducción (p.13)

Presentación de ampliación (p.13)

Cancela [ ], [ ] o [ ]

Muestra u oculta la información de imagen o de carpeta

Selecciona o cancela la selección de todas las imágenes o carpetas

Muestra la carpeta de nivel inmediatamente superior

Vuelve a la presentación de la carpeta antes de hacer clic en [ ]

Vuelve a la presentación de la carpeta mostrada previamente

Área de presentación de la imagen

Muestra u oculta los botones de tarea y el área de carpetas

Icono de protección

Icono de imagen RAW

Icono de grabación de audio

Icono de ahorquillado

Número de imágenes seleccionadas

*1 Es posible que el botón [CANON iMAGE GATEWAY] no se muestre, según la zona geográfica donde se encuentre.

*2 Las imágenes de las carpetas, y las carpetas seleccionadas aquí, se muestran en el área de presentación de imágenes.

Modo de desplazamiento



Búsqueda de imágenes (p.53)

Presentación de diapositivas (p.36)

Elimina imágenes (p.26)

Ventana Propiedades (p.47)

Gira una imagen

Ventana del visor (p.76)

Ruta de acceso a carpeta

Muestra u oculta los botones de tarea

Botones de tarea*1

Área de carpetas*2

Ampliación de presentación (p.13)

Presentación de filtro (p.22)

Muestra u oculta la información de imagen o de carpeta

Selecciona o cancela la selección de todas las imágenes o carpetas

Muestra la carpeta de nivel inmediatamente superior

Vuelve a la presentación de la carpeta antes de hacer clic en [ ]

Vuelve a la presentación de la carpeta mostrada previamente

Área de presentación de la imagen

Muestra u oculta los botones de tarea y el área de carpetas

Número de imágenes seleccionadas

*1 Es posible que el botón [CANON iMAGE GATEWAY] no se muestre, según la zona geográfica donde se encuentre.

*2 Las imágenes de las carpetas, y las carpetas seleccionadas aquí, se muestran en el área de presentación de imágenes.

Modo de vista previa



Área de presentación de la imagen

Búsqueda de imágenes (p.53)

Presentación de diapositivas (p.36)

Elimina imágenes (p.26)

Ventana del visor (p.76)

Gira una imagen

Ruta de acceso a carpeta

Muestra u oculta los botones de tarea

Botones de tarea*1

Área de carpetas*2

Presentación de filtro (p.22)

Muestra u oculta la información de imagen o de carpeta

Selecciona o cancela la selección de todas las imágenes o carpetas

Muestra la carpeta de nivel inmediatamente superior

Vuelve a la presentación de la carpeta antes de hacer clic en [ ]

Vuelve a la presentación de la carpeta mostrada previamente

Área de presentación de información

Información de captura (p.47)

Área de presentación de imágenes en miniatura*3

Cambia entre imágenes

Número de imágenes seleccionadas

Muestra u oculta los botones de tarea y el área de carpetas

Muestra u oculta el área de presentación de la información

*1 Es posible que el botón [CANON iMAGE GATEWAY] no se muestre, según la zona geográfica donde se encuentre.

*2 Las imágenes de las carpetas, y las carpetas seleccionadas aquí, se muestran en el área de presentación de imágenes en miniatura.

*3 Las imágenes seleccionadas aquí se muestran en el área de presentación de imágenes.

Lista de funciones de la ventana del visor


Ventana de impresión de fotos (p.77)
Edita (p.29 a p.35, p.54 a p.57)
Mueve la posición de presentación de la ampliación (p.21)
Muestra u oculta el punto AF
Presentación de reducción (p.21)
Muestra u oculta la información de captura (p.14, p.20)
Presentación de ampliación (p.21)
Presentaciones divididas (p.44)
Ruta de acceso a carpeta
Cambia entre imágenes
Vista ajustada a la ventana (p.21)
Vista 100% (tamaño real en píxeles)
Ampliación de presentación (p.21)
Presentación a vista completa (p.14)
Calificación (p.21)
Sincronizar (p.44)
Nombre de archivo
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\maruko\Mis documentos\Mis imágenes\xxxx_xx_01\IMG_0001.JPG
Archivo Editar Ver Ayuda
Editar
Mostrar
Sincronizar
IMG_0001.JPG (1 / 16)
Relación de zoom: 23%

Lista de funciones de la ventana de impresión de fotos



Lista de funciones de la ventana de impresión de índice



Lista de funciones de la ventana principal de RAW Image Task

Mueve la posición de presentación de la ampliación
Amplía
Guarda la imagen
Reduce
Transfiere la imagen a software de edición de imágenes
Cancela [ ], [ ] o [ ]
Gira la imagen
Vista 100% (tamaño real en píxeles)
Ajusta una marca de verificación
Vista ajustada a la ventana
Cambia entre las imágenes mostradas
Presentación de ampliación/reducción
Área de presentación de la imagen
Ajuste de brillo
Clic de balance del blanco
Guarda el balance del blanco ajustado como un archivo de balance del blanco
Área de presentación de imágenes en miniatura
Carga un archivo de estilo de foto y lo aplica a la imagen
Cancela todos los ajustes y vuelve al estado del momento de la toma
Aplica y actualiza la presentación para varios elementos de ajuste en una sola operación
Coordenadas de posición del cursor y valor RGB (conversión de 8 bits)
Active esta casilla para actualizar la presentación para cada ajuste realizado
Muestra u oculta el área de presentación de imágenes en miniatura
Muestra u oculta la información de captura
Muestra u oculta [Navegador]
Muestra u oculta [Histograma]
Muestra la imagen seleccionada en el área de presentación de imágenes en miniatura
Muestra u oculta [Ajuste de calidad de la imagen]

- Los ajustes del momento de la toma se muestran en negrita y cursiva en los cuadros de lista.

Búsqueda de contenido

Descargar imágenes en el ordenador

- Descargar imágenes conectando la cámara y el ordenador → p.7
- Descargar imágenes usando un lector de tarjetas → p.9

Examinar imágenes

- Revisar → p.11
- Ampliar y ver → p.13, p.20
- Examinar eficientemente → p.23
- Comparar varias imágenes → p.44
- Examinar la información de captura, tal como la fecha de toma → p.47
- Ver como una presentación de diapositivas → p.36

Imprimir imágenes

- Imprimir una imagen en una página → p.15
- Imprimir usando Easy-PhotoPrint EX → p.16
- Organizar varias imágenes en una página e imprimirlas → p.42

Organizar imágenes

- Ordenar por calificación → p.21
- Mover imágenes a una ubicación diferente → p.25
- Mover por carpetas completas a una ubicación diferente → p.25
- Cambiar el nombre de archivo → p.26
- Eliminar → p.26
- Clasificar por fecha de toma → p.52
- Buscar → p.53

Editar imágenes

- Usar el ajuste automático → p.29
- Ajustar brillo/oscuridad → p.31
- Hacer más vivos los colores → p.31
- Hacer más nítida la modulación → p.31
- Recortar partes de una imagen → p.32
- Especificar una relación de aspecto que coincida con el tamaño del papel en el que se va a imprimir la imagen → p.32
- Hacer las imágenes más nítidas → p.34
- Insertar texto → p.33
- Corregir ojos rojos → p.35
- Fusionar → p.57
- Ajustar imágenes RAW → p.59

Utilizar imágenes

- Adjuntar una imagen a un mensaje de correo electrónico → p.37
- Convertir en papel tapiz del ordenador → p.38
- Convertir en protector de pantalla del ordenador → p.39

Convertir imágenes

- Cambiar el tamaño → p.48
- Convertir a un tipo diferente → p.48
- Convertir una imagen RAW en una imagen JPEG o TIFF → p.59

Índice

A

Adjuntar una imagen a un mensaje de correo electrónico ... 37
Administración del color ... 66
Ajustar (Imagen JPEG o TIFF) ... 29, 54
  Ajustar el brillo ... 31
  Ajustar el contraste ... 31
  Ajustar el nivel de brillo ... 55
  Ajustar en RGB ... 54
  Ajustar la curva de tonos ... 55
  Ajustar la nitidez ... 34
  Ajustar la saturación ... 31
  Ajuste automático ... 29
  Corregir ojos rojos ... 35
  Máscara de reducción de nitidez ... 56
Ajustar (Imagen RAW) ... 59
  Ajustar el balance de blanco ... 79
  Ajustar el contraste ... 79
  Ajustar el tono del color ... 79
  Ajustar la nitidez ... 79
  Ajustar la saturación del color ... 79
  Archivo de estilo de foto ... 61
  Clic de balance del blanco ... 79
  Estilo de foto ... 79
Ajustar el brillo ... 31
Ajustar el contraste ... 31
Ajustar el nivel de brillo ... 55
Ajustar imágenes en RGB ... 54
Ajustar imágenes JPEG ... 29, 54
Ajustar imágenes RAW ... 59
Ajustar la curva de tonos ... 55
Ajustar la nitidez ... 34
Ajustar la saturación ... 31
Ajuste automático ... 29
Ajuste de palabras clave ... 50
Ajustes de impresión (Preferencias) ... 68
Ajustes de información de captura (Preferencias) ... 68
Ajustes de rotación (Preferencias) ... 67
Ajustes de selección (Preferencias) ... 67
Ajustes de temas (Preferencias) ... 69
Ajustes generales (Preferencias) ... 66
Ampliar carpetas ... 12
Ampliar imágenes ... 13, 21
Añadir sonido a imágenes ... 63
Archivo de estilo de foto ... 61

B

Balance del blanco ... 79
  Clic de balance del blanco ... 79
Buscar imágenes ... 53

C

Calificaciones ... 21
Cambiar el ajuste del nivel de carpeta ... 46
Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla ... 48
Cambiar la ampliación de presentación ... 13
Cambiar nombre de archivo ... 26
Cambiar nombre de carpeta ... 26
Cambio por lotes de los nombres de archivo de las imágenes ... 51
Carpetas favoritas ... 27
Clasificar las imágenes por fecha de toma ... 52
Clic de balance del blanco ... 79
Comparar varias imágenes ... 44
Contraste ... 31
Corregir ojos rojos ... 35
Crear una carpeta ... 24

D

Descargar imágenes ... 7
Descargar imágenes desde un lector de tarjetas ... 9
Descargar una imagen en el ordenador ... 7
  Descargar imágenes de una cámara ... 7
  Descargar imágenes desde un lector de tarjetas ... 9

E

Editar ... →Ajustar

Eliminar
Eliminar carpetas ... 27
Eliminar el software ... 71
Eliminar imágenes ... 26
Eliminar carpetas ... 27
Eliminar el software (Desinstalar) ... 71
Eliminar imágenes ... 26
Eliminar ZB (Desinstalar) ... 71
Escribir en un CD ... 41
Escribir imágenes en un CD ... 41
Establecer un papel tapiz ... 38
Establecer un protector de pantalla ... 39
Establecer una imagen como papel tapiz ... 38
Establecer una imagen como protector de pantalla ... 39
Examinar la información de captura ... 47
Exportar información de captura ... 49

F

Fusionar imágenes panorámicas ... 57

G

Gira una imagen ... 73, 74, 75
Guardar el archivo de balance del blanco ... 62
Guardar el archivo de curva de tonos ... 63

I

Imágenes admitidas ... 72
Impresión de índice ... 42
Imprimir
Impresión de índice ... 42
Imprimir con software de impresión diferente de EPP EX ... 64
Imprimir una imagen en una hoja de papel ... 15
Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX ... 16
Imprimir una imagen en una hoja de papel ... 15
Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX ... 16
Iniciar ZB ... 7
Insertar comentarios ... 50
Insertar texto ... 33
Insertar texto en imágenes ... 33

L

Listar imágenes por nivel de carpeta ... 45

M

Máscara de reducción de nitidez ... 56
Modo de desplazamiento (Ventana principal) ... 45, 74
Modo de vista previa (Ventana principal) ... 23, 75
Modo de zoom (Ventana principal) ... 11, 73
Mostrar imágenes captadas con Adobe RGB ... 71
Mover o copiar carpetas ... 25
Mover o copiar imágenes ... 25

P

Preferencias ... 66
Ajustes de impresión ... 68
Ajustes de información de captura ... 68
Ajustes de rotación ... 67
Ajustes de selección ... 67
Ajustes de temas ... 69
Ajustes generales ... 66
Presentación a vista completa ... 14
Presentación de diapositivas ... 36
Presentación de miniaturas (Ventana principal) ... 11
Presentación sencilla ... 11

R

RAW Image Task ... 60, 79
Recortar ... 32
Recortar una imagen ... 32
Reproducir sonido ... 63
Requisitos del sistema ... 72

S

Salir de ZB ... 18
Sincronizar presentación ... 44

T

Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes ... 57

U
Usar EOS Utility 8

V
Ventana del visor 14, 20, 76
Ventana Navegador 13, 21
Ventana principal 7, 73
Ventana principal (RAW Image Task) 60, 79

Acerca de este Manual de instrucciones

- Está prohibido reproducir sin permiso, en todo o en parte, el contenido de este manual de instrucciones.
- Canon puede cambiar sin previo aviso las especificaciones del software y el contenido de este manual de instrucciones.
- Las pantallas e imágenes del software de este manual de instrucciones pueden ser ligeramente diferentes a las del software real.
- El contenido de este manual de instrucciones se ha revisado a fondo. No obstante, si observa algún error u omisión, póngase en contacto con el centro de servicio Canon.
- Tenga en cuenta que, independientemente de lo ya mencionado, Canon no asume ninguna responsabilidad por el resultado del funcionamiento del software.

Reconocimientos de marcas comerciales

- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Otros nombres y productos no mencionados anteriormente pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.